



LA NUOVA VERSIONE DI QUALYFAN E' DISPONIBILE

SCOPRI LE NOVITA' DI QUALYFAN V.1.2

Impellers. ---> at temperature : 15 (deg C); at density : 1.225 (kg/m^3).

	990 / 9-9 / 45	990 / 12-12 /	1120 / 12-3 /	1000 / 9-9 / 4	1100 / 12-6 /	1000 / 5-5 / 4	1120 / 12-3 /	1000 / 9-9 / 3	
FlowRate [m³/s]	5.199	5.199	5.199	5.199	5.199	5.199	5.199	5.199	1) 990 / 9-9 / 45*
Pst [Pa]	46.2	55.4	49.49	49.58	52.68	55.46	38.15	32.89	2) 990 / 12-12 / 4
Pdyn [Pa]	27.94	27.94	17.06	26.84	18.33	26.84	17.06	26.84	3) 1120 / 12-3 / 3
Pshat [kW]	0.5607	0.6366	0.5775	0.5948	0.6199	0.651	0.4896	0.4809	4) 1000 / 9-9 / 48
ERT [%]	68.75	68.07	59.91	66.81	59.56	65.73	58.63	64.58	5) 1100 / 12-6 / 4
ERS [%]	42.84	45.24	44.55	43.34	44.18	44.29	40.51	35.56	6) 1000 / 5-5 / 48
Lwt [dB(A)]	77.86	78.99	76.64	78.41	77.22	79.31	75.25	76.61	7) 1120 / 12-3 / 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	8) 1000 / 9-9 / 37



Rescaldina, 15/12/2021

HW Ventilation è lieta di annunciare che l'ultima versione del nostro software di selezione ventole QUALYFAN è scaricabile dal nostro sito.

Abbiamo ideato il software QUALYFAN per supportare i nostri clienti nella scelta della migliore ventola assiale per qualsiasi esigenza di applicazione.

Il nostro software di selezione è una fonte inestimabile di informazioni tecniche e prestazionali delle nostre ventole e ne fornisce i diagrammi aerodinamici e di rumorosità.

La versione 1.2 di Qualyfan include una serie di importanti **novità**:

- tasto 'image', per visualizzare il disegno della pala selezionata
- possibilità di visualizzare solo ventole con una specifica configurazione mozzo-pala
- aggiornamento delle curve e dei dati prestazionali, con l'inclusione della nuova famiglia di ventole 'F' a profilo sciolto
- aggiornamento delle curve complete: flusso zero-max, pressione max-zero

Per scaricare il nostro software di selezione, potete compilare il form sul nostro sito: https://www.hwventilation.it/it/download/download_software

Se avete già installato una versione precedente di Qualyfan sul Vs. computer, Vi raccomandiamo di disinstallarla e di procedere successivamente con la compilazione del form e lo scaricamento della nuova versione del software.

Se volete utilizzare Qualyfan su Mac, Vi raccomandiamo di scaricare un'interfaccia Windows.

Per istruzioni, consultate il **manuale Qualyfan**: <https://www.hwventilation.it/it/download/qualyfan-manual> o contattateci via email, all'indirizzo info@hwventilation.it